



CHAPEAU

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

80 g de fil **Tender** couleur n°96. Aiguilles n°41/2. Crochet n°3.50. Aiguille à laine à pointe arrondie.

DIMENSIONS : le chapeau a une circonférence de 56 cm

POINTS EMPLOYÉS

Jersey endroit

Jersey envers

ÉCHANTILLON

10 x 10 cm avec les aig. n°41/2 en Jersey end. = 18 m. et 25 rgs.

RÉALISATION

Est composé du bonnet et de 4 bandes.

Bonnet : avec les aig. comm. 74 m. et tric. en Jersey end. Pour profiler le bonnet, répartir 12 dim. à distance régulière tous els 6 rgs 4 fois. A une hauteur totale de 9 cm, tric. les m. ens. 2 par 2 ; réaliser le rg de retour, puis couper le fil en laissant une aiguillée abondante. Faire passer le fil à travers les m. restantes, le tirer pour resserrer tout les m., l'arrêter sur l'envers de l'ouvrage avec des points invisibles, puis cont. avec la couture des bords latéraux.

Bande « A » avec les aig., comm. 12 m. et tric. : 1 m. en Jersey env., 10 m. en Jersey end., 1 m. en Jersey env. A une hauteur totale de 57 cm, rab. les m.

Bande « B » : se tric. comme la bande « A » sur une hauteur totale de 53 cm.

Bande « C » : se tric. comme la bande « A » sur une hauteur totale de 47 cm.

Bande « D » : se tric. comme la bande « A » sur une hauteur totale de 42 cm.

CONFECTION ET FINITIONS

Coudre les bandes en anneau ; coudre les bandes entre elles dans l'ordre indiqué sur le modèle. Coudre le bord libre de la bande « D » au bord inférieur du bonnet. Faire la finition du bord inférieur de la bande « A » avec le crochet en faisant 1 rg en demi-bride.

