



MINI-PULL "ALICE"

Qualité **DUO PLUS**

FILS À TRICOTER ADRIA FIL

FOURNITURES

- 250 g de qualité **Duo Plus**, coloris n°80
- aiguilles n°41/2
- crochet n° 4
- 3 boutons dans les tons du fil
- aiguille à tapisserie

TAILLE: 40 (42-44) italien, soit 36 (38-40) français.

POINTS EMPLOYÉS

Jersey endroit.
 Chaînette (ch.)
 Maille coulée (m. c.)
 Maille serrée (m. s.)
 Demi-bride (demi-b.)

ÉCHANTILLON

Un carré de 10 cm, aig. 41/2 = 19 m. et 26 rgs en jersey end.

EXÉCUTION

Dos: Monter 78 (85-92) m. et tric. jersey end. Aug. de chaque côté, 2 fs 1 m. ts les 12 rgs. À 13 (15-17) cm de haut. tot., former les raglans en rab. de chaque côté 1 fs 3 m., puis dim., à 3 m. du bord, 18 (20-22) fs 1 m. ts les 2 rgs. À 15 (16-17) cm de haut. de raglans, rab. les 40 (43-46) m. rest.

Devant: se trav. comme le dos jusqu'à 13 (15-17) cm de haut. tot. Former les raglans en rab. de chaque côté 1 fs 5 (6-7) m., puis dim., à 3 m. du bord., 16 (17-18) fs 1 m. ts les 2 rgs. À 7 (8-9) cm de haut. de raglans, former l'encolure en rab. les 10 (13-16) m. centrales et cont. chaque partie séparément; rab. encore, côté encolure et ts les 2 rgs, 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 3 fs 1 m.

Manches: Monter 38 (42-46) m. et tric. jersey end. À 10 (11-12) cm de haut. tot., aug. de chaque côté 7 fs 1 m. ts les 10 rgs. À 49 (52-55) cm de haut. tot., former les raglans en rab. de chaque côté 1 fs 3 m., puis dim., à 3 m. du bord, 19 (21-23) fs 1 m. ts les 2 rgs. À 17 (18-19) cm de haut. de raglans, rab. les 8 m. rest.

ASSEMBLAGE ET FINITIONS

Faire toutes les finitions au crochet. Unir les raglans comme suit: accrocher le fil en haut d'un raglan, 3 ch., 1 m. s. en haut du raglan adjacent, * 3 ch., sauter 3 rgs sur le bord opposé, 1 m. s. *, rép. de * à * jusqu'à union complète des raglans. Croch. 2 tours de m. s. autour de l'encolure. Coudre les côtés et le dessous des manches. Croch. 2 tours de m. s. et 3 tours de demi-b. en bas du pull. Réaliser la fausse patte de boutonnage sur les 4 m. centrales du devant comme suit: en positionnant le trav. côté droit vers le bas, croch. 1 rg demi-b. en comm. par le bas du trav. (à l'exclusion de la bordure de finition) jusqu'à la base de l'encolure (à l'exclusion de la bordure de finition); fixer le fil à la base de l'encolure; tourner et croch. 2 autres rgs demi-b. Casser et rentrer le fil. Fixer les boutons au centre de la fausse patte de boutonnage, à égale distance les uns des autres.

